



第一讲、Sublime 软件安装

实验概况

安装 Sublime 软件及各个支持库,完成对 Verilog 代码自动补全和语法错误检查。

实验目的

熟悉软件安装方法,为开发做好充足准备

软件

Sublime 3 \ iverilog

链接: https://pan.baidu.com/s/1_yBA_-yWM-2IKQovAru6HA

提取码: 08rv

硬件

电脑

1. 软件基本介绍:

Iverilog 是一个开源小型的仿真工具,但是我们结合 sublime 编辑器就可以实 verilog 代码实时语法错误检查。

Sublime 3 是一款支持添加各种库的编辑器,在IT 开发领域有广泛应用,在语法高亮、代码补全等功能表现很出色。

2. iverilog 软件安装

2.1 Iverilog 软件安装

第一步以管理员身份运行如下安装程序

名称


② iverilog-10.1.1-x64_setup.exe

第二步按照截图设置安装选项










设置安装路径,不要中文目录




选择安装软件库



















设置环境变量:(注意关闭杀毒软件否则添加不成功还需要手动添加)




手动添加环境变量方法:

右键点我的电脑->属性->高级->环境变量









在 path 变量下加入如下属性

C:\xxxx\iverilog\bin (xxxxx 根据自己目录选择)

C:\xxxxx\iverilog\gtkwave\bin (xxxxx 根据自己目录选择)

如下图我电脑设置



2.2 测试软件安装成功否

打开计算机开始->运行->CMD(回车)

打开 CMD 窗口后输入如下命令 iverilog

如果提示信息和如下一致表明安装成功,如果提示未找到 iverilog 命令,请检查环境变量是否设置成功。

3. Sublime 软件安装









以管理员身份安装如下软件

Sublime Text Build 3176 x64 Setup.exe 2019/2/18 21:04

3.1 安装过程如下:














3.2 软件破解


复制 Patch. exe 到安装目录,例如 C:\Program Files\Sublime Text 3



双击运行 Patch. exe, 选择 Patch



显示成功 Bugs removed:-)









邮件点击 sublime_text.exe


发送快捷方式到桌面




3.3 添加 sublime 插件库

运行 sublime text. exe 快捷方式打开软件

打开 preferences->Browse Packages



翻向上一层文件夹如图



切换到 Sublime 软件显示为中文







untitled - Sublime Text

文件(E) 编辑(E) 选择(S) 查找(I) 视图(V) 跳转(G) 工具(T) 项目(P) 首选项(N) 帮助(H)

```
文件(L) 编辑(L) 应样(J) 直环(L) 代图(V) 购获(D) 工具(L) 项目(C) 自应项(D) 特别(D)
```

3.4 测试语法高亮和语法检测

打开提供的 testa. v

文件->打开文件->选择 testa.v

显示代码如下

```
testa.v x

module test(
input wire sclk,
input wire rst
);

endmodule
```

删除代码中的分号(;)提示如下错误

```
testa.v

1
2 module test(
3 input wire sclk,
4 input wire rst


5
)
6
7
8
• 9 endmodule
iverilog: syntax error
```

关闭更新,防止插件更新版本不匹配导致错误,先关闭网络连接。 点击首选项-》设置









跳出的设置界面设置如下值:

```
Preferences.sublime-settings—User ×

{

"color_scheme": "Packages/Color Scheme - De "font_size": 14,

"ignored_packages":

[
"Vintage"
],
"update_check": false
}
```

在上边]后增加逗号,

然后新开一行,输入"update_check": false

关闭配置即可。

如果之前已经被更新过版本,请按如下操作去删除插件。

请用我们提供的 tools 目录下 install package 和 package 目录覆盖 sublime 的安装目录的两个文件夹。

到此为止祝贺你安装软件成功!

